

PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

Trazamos un rectángulo con las medidas:

- Contorno de busto** dividido entre 4: $96/4=24$ cm
- Largo de talle delantero**: 43 cm


24 cm

43 cm




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

- 1-Trazamos la **bajada de sisa delantero**: 23 cm
- 2-Trazamos el **ancho de pecho**: 17 cm




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

- 1-Marcamos la **bajada de escote**: 7,5 cm
- 2-Marcamos el **ancho de escote**: 7 cm
- 3-Marcamos la **bajada de hombro**: 5 cm
- 4-Marcamos la **diagonal de sisa**: 3 cm
- 5-Marcamos el **contorno de cintura** que son 76 cm divididos entre 4 cm: $76/4=19$ cm




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

- 1-Escuadramos a 90° una línea en la **bajada de hombro**.
- 2-Trazamos la línea del **largo de hombro** desde el escote apoyándola en el escuadre que hemos hecho en el punto 1.
- 3-Escuadramos a 90° el **largo de hombro** en la parte del escote y alargamos la línea.
- 4-Escuadramos a 90° la línea de **bajada de escote** hasta hacerla cruzar con el escuadre del punto 3.
- 5-Trazamos la **diagonal de escote** con la escuadra a 45° : 1,2 cm




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

- 1-Dibujamos el escote con la regla curva
- 2-Dibujamos la forma de la sisa con la regla curva
- 3-Dibujamos la línea de costado que une sisa y cintura



PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

Trazamos un rectángulo debajo del anterior con la medida de **contorno de cadera** dividido entre 4: $100\text{ cm}/4=25\text{ cm}$ y la **bajada de cadera** (18 cm)



PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO TALLA 38)

Dibujamos la forma de la cadera desde la cintura hasta la **bajada de cadera.**

