

PATRÓN BASE CON PINZA (DELANTERO)

Trazamos un rectángulo con las medidas:

- Contorno de busto** dividido entre 4: $92/4=23$ cm
- Largo de talle delantero**: 44 cm


23 cm

44 cm




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

- 1-Trazamos la **bajada de sisa delantero**: 21 cm
- 2-Trazamos el **ancho de pecho**: 16,5 cm
- 3-Trazamos la **bajada de pecho**: 25 cm




PATRÓN BASE CON PINZA (DELANTERO)

- 1-Marcamos la **bajada de escote**: 7,5 cm
- 2-Marcamos el **ancho de escote**: 7 cm
- 3-Marcamos la **bajada de hombro**: 5 cm
- 4-Marcamos la **diagonal de sisa**: 2,4 cm
- 5-Marcamos el **contorno de cintura** que son 72 cm divididos entre 4 cm: $72/4=18$ cm




PATRÓN BASE CON PINZA (DELANTERO)

- 1-Escuadramos a 90° una línea en la **bajada de hombro**.
- 2-Trazamos la línea del **largo de hombro** desde el escote apoyándola en el escuadre que hemos hecho en el punto 1.
- 3-Escuadramos a 90° el **largo de hombro** en la parte del escote y alargamos la línea.
- 4-Escuadramos a 90° la línea de **bajada de escote** hasta hacerla cruzar con el escuadre del punto 3.
- 5-Trazamos la **diagonal de escote** con la escuadra a 45° : 1,2 cm




PATRÓN BASE CON PINZA (DELANTERO)

- 1-Dibujamos el escote con la regla curva
- 2-Dibujamos la forma de la sisa con la regla curva




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

- 1-Marcamos la **profundidad de pinza costado** bajando 3,5 cm desde la bajada de pecho escuadrando a 90°.
- 2-Marcamos la **separación de pinza costado**: 2 cm
- 3-Trazamos la **separación centro pecho** con una línea discontinua desde en centro del patrón: 9 cm.
- 4-Marcamos la **profundidad pinza talle**, 1 cm a cada lado de la **separación centro pecho**: 2 cm en total.




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

- 1-Marcamos la **pinza costado** desde la profundidad de pinza hasta apoyar el largo de pinza. La medida del largo de pinza corresponde a la medida en color verde.
- 2-Marcamos la **profundidad pinza talle**: 2 cm
- 3-Trazamos la **pinza de talle** uniendo los puntos verdes.




PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

- 1-dibujamos el lateral uniendo la **pinza de costado** con la medida de **contorno de cintura**.
- 2-Dibujamos el **contorno de cintura**
- 3-Dibujamos una línea en la **pinza de costado** para marcarla
- 4-Entramos 0,5 cm en la sisa hacia dentro



PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

Dibujamos un rectángulo en la parte de abajo del patrón con las medidas: contorno de cadera dividido entre 4: $96/4=24$ y la bajada de cadera: 19 cm



PATRÓN BASE SIN PINZA (DELANTERO)

- 1-Dibujamos la forma de la cadera
- 2-Marcamos el aplomo de la cintura a 0,5 cm hacia arriba de la línea de cintura.
- 3-Dibujamos la forma del bajo
- 4-Subimos 0,5 cm hacia arriba en la forma de la cintura

